


Drucken – Allgemeine Hinweise


Bei Druckvorgängen laufen interne hierarchische Funktionen ab, die beeinflussen, ob, wie und wo gegebenenfalls gedruckt werden soll.

Einstellung DRU[...]LOK

Die lokale (LOK) Druckereinstellung wird primär gesteuert über die Einstellungen über >>> **DRU[...]LOK**.



Hier wird festgelegt, wie sich „das Drucken“ lokal verhalten soll. Im oberen Teil finden Sie allgemeine Vorgaben, im unteren Teil spezielle Druckerzuordnungen für bestimmte Programmbereiche.

Parameter	Information
Drucker	Hier wählen Sie aus der installierten Druckerliste den Basis-Arbeitsplatz-drucker aus. <div style="text-align: center;">  </div>
Einstellung	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelblatt, hier fragt der

Parameter	Information
	<p>Drucker bzw. das Programm nach jeder Seite nach, ob weitergedruckt werden soll</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endlos: Richtiger Endlosdruck auf Endlospapier ist eher selten, aber die Einstellung ist auch sinnvoll, wenn „quasi endlos“ aus Druckerschächten Papier gezogen wird
<p>Rückstellung nach Druckerwechsel</p>	<p>Für die unten aufgeführten Bereiche sind unterschiedliche Drucker zugeordnet.</p> <p>Wenn nach einem Druckerwechsel, auch im späteren Drucker-Dialog (siehe unten) der Drucker gewechselt wird, dann...</p> <ul style="list-style-type: none"> • wird bei „Ja“ nach dem Drucken wieder auf den Standarddrucker zurückgestellt • bei „Nein“ der zuletzt benutzte Drucker beibehalten
<p>... AB-Druck</p>	<p>Im Arztbriefverfahren wird der hier eingestellte Drucker als Voreinstellung gewählt.</p>
<p>... PI-Druck</p>	<p>Im Modul Patienteninformation (>>> PI) wird der hier eingestellte Drucker als Voreinstellung gewählt.</p>
<p>... BS-Druck</p>	<p>Aus der Sondertextgruppe „BS“ für Bescheinigungen wird der hier eingestellte Drucker als Voreinstellung gewählt.</p>
<p>... PL-Druck</p>	<p>Im Modul Privatliquidation (>>> PL) wird der hier eingestellte Drucker als Voreinstellung gewählt.</p>
<p>... Z-Druck</p>	<p>Im Modul Laufzetteldruck (>>> Z) wird der hier eingestellte Drucker als Voreinstellung gewählt.</p>
<p>... TV/TVV</p>	<p>In Textgruppen bzw. im Modul Textverzeichnisverwaltung (>>> <TG> oder >>> TVV) wird der</p>

Parameter	Information
	hier eingestellte Drucker als Voreinstellung gewählt.
... BG-Verfahren	Im Modul BG-Verfahren (>>> BG / BGL) wird der hier eingestellte Drucker als Voreinstellung gewählt.
Blankoformulardruck	Im Blankoformulardruck wird der hier eingestellte Drucker als Voreinstellung gewählt.



Diese Einstellungen gelten für den Arbeitsplatz, an dem Sie das Modul dru[...].lok aufgerufen haben!

Einstellung Parameter Formulare (am Beispiel der Überweisung UE)

Die lokale Basiseinstellung kann über die Formulareinstellungen **übersteuert** werden. Das kann sinnvoll sein, wenn man abweichend von den Basiseinstellungen bestimmte Formulare öfters auf einen anderen Drucker leiten möchte.



In der UE wie in allen anderen Formularen gelangt man über den Menüpunkt „**Pa**rameter“ zu den Einstellungen des jeweiligen Formulars.

Einstellungen

- Ausdruck (Allgemein)
- Ausdruck (Felder)
- Vorlagen
- Größe
- Sonstiges
- Ziffern
- Karteiablage

Überweisungsschein

0 Tabulator 2

0

Formularstempel Ja Nein


Drucker (Arbeitsplatz!) [Dropdown]

Arztdifferenzierung Ja Nein

PDF-Ablage zum Patienten Ja Nein

Schachtauswahl berücksichtigen Ja Nein


Blankoformular Parameter

Blankoformular verwenden Ja, DIN A5-blanko Landscape 

Rand Formular oben -1 Rand Formular links : 1

Rand Text oben 5 Rand Text links 8

Arztdurchschlag drucken Ja Nein



Formular-Parameter (Allgemein)


Bitte beachten Sie, dass die hier vorgenommenen Einstellungen sich auf das gesamte Formular beziehen. Wenn Sie einzelne Felder justieren wollen, rufen Sie bitte den Punkt "Ausdruck (Felder)" auf.

Die Blankoformular-Parameter beziehen sich auf den Druckertyp des angegebenen Arbeitsplatzdruckers. Sollte kein Arbeitsplatzdrucker eingetragen sein, so werden die Einstellungen des am Arbeitsplatz definierten BFB-Druckers angezeigt.


Ablegen
Beenden

Hier geht es um den Parameter „**Drucker (Arbeitsplatz!)**“. Falls hier ein Drucker hinterlegt wird, **übersteuert dieser Eintrag die Einstellungen** aus den Parametern von „**dru[...]**lok“ (siehe oben).

Wenn man in einem Programm schließlich druckt, wird je nach den Einstellungen in den Arbeitsplatzparametern >>> **para[...]**ap „**Druckerabfrage**“ ...




- bei „Nein“ der Druckerdialog **NICHT** angezeigt, es wird der Drucker genommen, der als Basisdrucker eingestellt ist oder von den beiden vorher beschriebenen Parametern zugeordnet wurde.



- Bei „Ja“ wird bei jedem Druckvorgang nochmal eine **Druckerauswahl** angezeigt, wobei der nach den Parametern vordefinierte Drucker nur mit <Return> bestätigt werden muss.
Man hat so nochmal die Möglichkeit, im letzten Moment einen anderen Drucker zu wählen.

Druckbestätigung

Nach dem Druck wird noch die erfolgreiche Druckaktion in einem Dialog abgefragt, man kann so ...



- bei Papierstau den Druck wiederholen
- mehrfache Exemplare drucken
- in das Formular zurückspringen
- in die Formularjustierung springen
- oder **einfach mit <Return> den Erfolg bestätigen**